

MONSUM

FastBill GmbH
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Monsum

Dokumentation

Wirecard

Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes.....	3
2. Die Einrichtung des Accounts bei Wirecard.....	3
3. Wirecard und Monsum verbinden.....	4

1. Grundlegendes

Wirecard ist ein Online-Zahlungsdienstleister, mit welchem Sie Ihren Zahlungsverkehr über Monsum abwickeln können. Eine Besonderheit liegt in der Banklizenz, welche Wirecard innehält.

Wirecard bietet zweierlei Arten der Anbindung an:

- **Wirecard Checkout Seamless**
- Wirecard Checkout Page

Monsum unterstützt ausschließlich die Anbindung via **Wirecard Checkout Seamless in Verbindung mit Back-end Operations**, bei welchem die Hosted Pages von Monsum genutzt werden können. Die Bezahlungsmöglichkeiten beschränken sich hierbei auf Kreditkarte und SEPA – Lastschrift.

Hinweis!

Sollten Sie bereits Wirecard als Zahlungsdienstleister nutzen, klären Sie bitte welche Art des Checkouts verwendet wird. Sollten Sie derzeit nicht Wirecard Checkout Seamless nutzen, nehmen Sie bitte Kontakt zum Monsum Team mittels support@monsum.com auf.

2. Die Einrichtung des Accounts bei Wirecard

Zur Erstellung eines Accounts müssen Sie Wirecard kontaktieren. Informationen zu deren Angebot sowie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden Sie unter

<http://www.wirecard.at/loesungen/produkte/> .

Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit die Anbindung mittels Demodaten zu testen. Sie können Tests nach der Registrierung beim allgemeinen Test-Account starten unter:

<https://www.wirecard.at/demoshop/>

Damit Monsum Zahlungen anstoßen kann, muss bei Wirecard das **Post-Backend (Back-end Operations)** eingerichtet werden. Nach Anlage der Zahlungsdaten liefert Wirecard die sog. Order-Number zurück, mit welcher alle zukünftigen Einzüge realisiert und die gewählte Zahlungsart Ihrer Kunden kommuniziert werden.

Im Normalfall wird ein Zahlungseinzug von Wirecard angestoßen. Um dies zu unterbinden, muss von Wirecard der Account von "Auto Capture" auf "Manual Capture" umgeschaltet werden. Dies bedeutet, dass die Zahlungen nicht automatisch von Wirecard angestoßen werden, sondern von Monsum. Zusätzlich ist es wichtig, dass Sie sich von Wirecard die Funktion **recurPayment** freischalten lassen.

Hinweis!

Post-Backend ist eine vom Monsum-Team verwendete Bezeichnung für diese Schnittstelle und entspricht nicht der offiziellen Bezeichnung von Wirecard. Wirecard spricht hier von „Back-end Operations“. vgl.: https://guides.wirecard.at/back-end_operations:technical_wcs:start

3. Wirecard und Monsum verbinden

Nach der Accounterstellung bei Wirecard kann die Anbindung an Monsum erfolgen. Alle erforderlichen Daten können unter eingetragen werden:

⇒ [Konto-Einstellungen](#) ⇒ [Einstellungen](#) ⇒ [Bezahlung](#) ⇒ [Kreditkarte & Co.](#) ⇒ [Wirecard](#)

Kunden ID und Secret

Bei der Account-Einrichtung bei Wirecard werden diese Daten festgelegt.

Back-end Passwort (Back-end Operations Passwort)

Das Backend Passwort wird ebenfalls bei der Bestellung durch Wirecard festgelegt.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass die weiteren Felder (nicht rot markiert) zu veralteten Wirecard-Schnittstellen gehören. Wirecard-Neukunden erhalten ausschließlich nur noch die Credentials für die neue Schnittstelle. Bitte lassen Sie daher die weiteren Felder frei. Bestandskunden mit den alten Schnittstellen können diese allerdings nach wie vor nutzen.

Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

support@monsum.com