

Oppgradere programvare på Smartly styringspanel




Innhold


<i>Innhold</i>	2
1. Oppgradere Android software.....	3

1. Oppgradere Android software


- 1) Stryk fingeren nedover fra toppen av displayet. Dette kan gjøres fra hvor som helst i appen.
- 2) En menylinje kommer opp som blant annet viser batteristatus oppe til høyre




- 3) Stryk fingeren ned igjen over denne menylinjen oppe til høyre.
Det kommer opp en ny meny.
- 4) Velg 'Settings'



- 5) Bla helt ned i Settingsmenyen og velg 'About Tablet'/'Om nettbrett'



- 6) Noter deg hvilket build nummer som står oppgitt. Dette vil avgjøre hvordan prosessen for oppgradering vil bli, men det kommer vi tilbake til litt senere.




- 7) Velg 'Additional system updates'/'Ytterligere systemoppdateringer'
Displayet ser etter ny programvare.




9)

- 8) Dersom det står 'Have new release', velg 'Update'/'Ny programvare tilgjengelig', velg 'oppdater'
Displayet laster ned ny programvare til panelet.



Displayet vil starte på nytt etter oppdatering. Avhengig av hvilken build versjon som var på styringspanelet vil det skje 1 av 2 ting.


Dersom du hadde en build versjon som var lavere enn 1.0.9 så vil ikke Smartly appen starte, men man vil få opp et bilde som vist nedenfor.



Dersom du får opp dette bildet så må du gjenta punkt 2-8. Panelet vil da kjøre ytterligere en oppdatering, og starte på nytt når denne er ferdig.

(NB! For å få opp menyen for innstillinger må man stryke fingeren til venstre i nedre høyre hjørnet)

Dersom build versjon var 1.0.9 eller høyere vil du få opp vindu for innlogging og panelet er oppdatert og klar til bruk.



Oppdateringen av styringspanelet er nå ferdig. Du kan logge på med ditt brukernavn og passord. Skulle du ha glemt dette så kan du ta kontakt med vårt kundesenter på 51 90 80 90 så vil du få hjelp til å logge deg på.