



XpertEye Essential - v4.2

Notes de mise à jour

29/04/2019



Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la version XpertEye Essential v4.2.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Fonctionnalités générales	3
Collaboration	4



INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce document la liste des fonctionnalités présentes dans cette nouvelle version de la gamme **XpertEye Essential**.

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Les lunettes RealWear fonctionnent avec des commandes vocales.



En tant qu'utilisateur d'XpertEye Essential, j'ai la possibilité :

✓ de configurer la connexion Wifi et de m'authentifier à XpertEye en générant un QR code :

1. Pour générer les QR codes, veuillez vous connecter sur le site : <https://config.xpertheye-live.com>
2. Depuis les lunettes RealWear :



Pour configurer le Wifi, dire « CONFIGURATION », puis scanner le QR code associé.



Pour vous authentifier, dire « XPERTEYE », puis scanner le QR code associé.

✓ d'être appelé(e) et de participer à une conférence



Dire "Accepter" ou Dire "Décliner".


✓ d'activer ou de désactiver le microphone et la camera pendant un appel :



1. Dire "Commandes"
2. Dire "Camera" et/ou Dire "Microphone"

✓ de visualiser le tableau collaboratif pendant un appel

✓ de configurer la langue de l'interface



Maintenir appuyé le bouton d'action jusqu'à atteindre la langue souhaitée. Lorsque la langue souhaitée est en surbrillance, relâchez le bouton Action.

Note : L'application XpertEye est disponible en français et en anglais.



En tant qu'utilisateur XpertEye light, j'ai la possibilité :

- ✓ d'appeler un utilisateur d'XpertEye Essential en mode One-to-One ou l'ajouter à une conférence



Appeler en mode One-to-One




Créer une conférence

- ✓ de sauvegarder le contenu du chat, les notes ainsi que le report de fin d'appel
- ✓ de détecter mon navigateur par défaut

Si un autre navigateur que Chrome est détecté, cette fonctionnalité proposera le téléchargement de Chrome.

<XPETEYE>

Nous détectons que vous n'utilisez pas le navigateur web Chrome. Pour utiliser XpertEye, utilisez la dernière version de Chrome.



COLLABORATION

Vous avez la possibilité :

- ✓ pour l'utilisateur XpertEye light, de prendre des photos pendant un appel

En cliquant sur le bouton



- ✓ pour l'utilisateur XpertEye light, d'afficher le tableau et d'utiliser les fonctions collaboratives du photoboard XpertEye

En cliquant sur le bouton



- ✓ pour l'utilisateur XpertEye light, d'ouvrir un fichier pdf dans le Tableau
- ✓ pour l'utilisateur XpertEye light, d'utiliser un pointeur, pendant un appel ou une conférence, visible par tous les participants

CONTACTS

SUPPORT TECHNIQUE



Manuels utilisateurs, documentation technique, tutoriels vidéo, aide, ...

Rendez-vous sur notre site support : <https://support.amaxperteye.com>



Tél. (+33) 2 55 59 09 22

Email : support.emea@amaxperteye.com



Tél. (+1) 857 271 5001

Email : support.northamerica@amaxperteye.com



ÉQUIPES COMMERCIALES

Europe

 : +33 2 23 44 13 39 -  : +44 330 6845077

 : +49 221 55405070 -  : +40 728 131 815

Ameriques

 : +1 617 440 7672